

MR-300. Список изменений и исправлений

Версия **3.1.0.10**
Исходная версия **3.1.0.5**

Дата релиза: 29-май-2019

Дата релиза: 10-январь-2019

№ Ошибки, исправленные, начиная с исходной версии 3.1.0.5

- 1 Ошибка MIC-355: останавливается поток данных с модулей МХ-xxx. Сбои передачи пакетов СЕВ и ИРИГ. Исправлено
- 2 Кривые шрифты под Win10. Исправлено
- 3 Тензодатчик: при включении флага "инвертировать" теперь смещение нуля тоже инвертируется

№ Список доработок, сделанных, начиная с исходной версии 3.1.0.5

- 1 Алгоритм расчета статистики: Введена настройка размера порции
- 2 Новый порядковый анализ.
- 3 МХ-310: Поддержка диалога тензодатчика
- 4 Градуировка. Добавлена двухточечная градуировка по постоянным уровням

